QI + 5 新機能

キューアイプラス5



ウエノ株式会社

可変データ

テキストや画像の可変データをレイアウト可能になりました。 PDF に可変データを個別にレイアウトすることが可能です。

PDF 画像もレイアウトできます。

複数画像は一つの PDF に保存します。(1ページに1画像)

画像は PDF のページ番号をテキスト上で指定することで画像のレイアウト可能です。

※テキストの文字コードに注意してください、ANSI 形式では日本語表示に不具合がでます。UTF 形式で保存してください。

サンプルテキスト

製品名	特徴	価格	画像
EHD-MST14050LM	スタンディングデスク	38,280	1
ALD-14070N	オフィス環境に柔軟に対応。	108,900	2
ERD-MTGN180120W	電動昇降ミーティングデスク	338,800	3
ERD-HL12070	耐荷重 200kg 作業台。	440,000	4

可変レイアウトを行うために、事前に書類を用意します。

1.マスター用 PDF

※複数ページマスターも使用できます。

2. レイアウト用テキスト

※区切り形式のテキスト(カンマ区切り(CSV)・Tab 区切り・セミコロン区切り) 3. レイアウト用画像 PDF (1ページに1画像)

※ PDF 保存された画像のみ配置できます。

※切り抜き画像はクリッピングパス保存してください。



マスター用 PDF ファイルを開きます。(サンプル書類可)





ソースファイルからテキストファイ
ルな「ブニウブ」」ます
ルを「ノノウス」します。
ファイル形式を選択します。
エンコーディング形式を選択しま
L' L' TI TI TI L'EXINOS
J.
ソース情報にテキストが表示され
キオ
\$ 90

× 可変データ2 可変データ3-フィールド追加 各フィールドの配置を選択します。 「フィールド追加」を選択します。 1つ以上のフィールドを追加してください。 ダブルクリックまたはフィールド追加ボタンを使用します。 「可変データ-フィールド追加」ウィ ンドウが開きます。 フィールド追加_ テキストブロック追加... 編集 削除(D) 全てのフィールドが空白の場合、レコードをスキップします フィールドの 4レコードは空白ではありません 「追加するフィールド」のタイプを 選択します。 戻る(B) 取消 終了

可変データ - フィールド追加 可変データ形式 シンプルテキスト シンプルテキスト フィールド追加(列):製品名 🗸 最初の値: EHD-MST14050LM, ALD-14070N, ERD-MTGN180120W ▼ 表示方法 HGMaruGothic MPRO ✓ サイズ(Z): 12 ポイント フォントの色 標準(黒) ▼ 追加箇所 ●左上(I) ○中央上(I) ○右上(I) 〇中央 〇右 〇左 ○左下(B) ○中央下(©) ○右下(0) 横位置(H): + 6.35 縦位置(V): + 6.35 ミリ ▶ 回転 (無し) ▼ ブレドュー テキストの追加される場所を赤いボックスで確認します。 プレビューテキスト: ERD-MTGN180120W OK 取消

×「シンプルテキスト」

テキストのフォント・サイズ・色を 選択します。 追加する場所を指定します。 ※ PDF 上に赤い枠が表示されま す。

可変データ - フィールド追加 × 可変データ形式 画像:ページ番号によるPDFページ ~ 画像: ページ番号によるPDFページ PDFからページを読み込み各結合ページに追加します。ソースは追加するページ番号を指示しま C#Users¥admin¥Desktop¥QI5/ミリアブルサンブル¥qi5/ミリアブル001utf.csv 🛛 🗸 👔 追加するページ番号を含むフィールド(列): name 〜 ▼ ページの追加場所 ●左上(I) ○中央上(P) ○右上(I) 〇左 ○中央 ○右 ○左下(B) ○中央下(C) ○右下(Q) 横位置(H): + 6.35 縦位置(V): + 6.35 ミリ ▶ 倍率·回転 (無し) OK 取消

可変データ形式から「画像」を選 択すると、PDF ファイルを選択す るウィンドウが表示されます。 「ブラウズ」から配置する PDF ファ イルを選択します。 「追加するページ番号を含むフィー ルドを(列)」を選択します。 レイアウト位置を選択します。



可変データ - フィールド追加		×	可変データ形式から「テキストブ
可変データ形式 テキストブロ	»۶ V		ロック
テキストブロック			
幅()): 150 高さ(日):	<u>40</u> ₹9		「テキストブロック」 サイズを入力
テキストレイアウト_ 製品	3名、特徴、価格		します
▼ 表示方法			
HGMaruGothicMPRO v サイズ(Z): 12 ポイント		追加するテキストのフォント・サイ	
フォントの色	標準(黒)		ブムた遅切しまナ
▼ 追加箇所			人・巴を選択します。
○左上① ○中 ○左 ◎中	央上(E) 〇右上(D 中 〇七		
○左下(B) ○中	★ ○ 個 央下(©) ○ 右下(©)		
横位置(<u>H</u>): + 0	~縦位置(√): + ◎ ミリ		
	OK INI		「テキストレイアウト」を選択、「可
			_ 炎アータアキストフロック」 画面が
可変データ - テキストポックス追加		×	表示されます。
▼ 71Ea-			
EHD-MST14050LN 立ち作業や小規模ミー	I(DEMO) ティングデスクに最適なスタンディ	イングデスク。(DEMO)	
38,280 (DEMO)			「要麦」からレイアウトするフィー
▼ 夏幸 1			ルドを選択します。
NB-8 v			※テキフトボックフサイブにテキフ
	□ 空白の間をつめる	抽作の選択 〜	※) イストホリノスリイスに) イス
▼ 要索 2			トが入らない場合、テキストは改
	□	10/50/3219	行ちれまけん
✓ Ξ± 3	DIRAMECONS	and provide at	1JCILLEN.
価格 ~			「要素」から「テキスト追加」を選
	日空白の間をつめる	操作の選択 ~	わまてし ニナフトおり 力不きます
▼ 要索 4			がすると、アキストを入力できます。
	000085053	10/50-919	
	C X C WIN & MOD	THE BOOMERS	
	OK REW		

※フィールドの指定を1つも選択しないことはできません。

※「同行」にチェックをすると上の要素行と同じ行にレイアウトされます。

※「空白の間をつめる」にチェックをすると、区切りテキストの空白行部分の空 白行を空けずに上部に詰めます。(行数が変わります)

「OK」を選択すると、「可変データーーフィルド追加」ウィンドウに戻ります。「可 変データー - フィルド追加」ウィンドウの「OK」を選択すると「フィールド追加ウィ ンドウ」に戻ります。







分割 / 結合 (一部)

20 ページを3つのシートにレイアウトする方法。 2 つのシートは4x2ページ、1つのシートは2x2ページ、異なるサイズに分割 し割付します。

I 3	8	g	9 I	SI	9	L	TI	6	7 I
20	1	4	17	18	3	2	19	10	11

事前にシーケンスを作成しておきます。

コントロールパネル>ページ割り付け>

4列2行割り付けを作成します。シーケンス名4-2を保存しておきます。

2列2行割り付けを作成します。シーケンス名2-2を保存しておきます。

※QI+4クイックスタート自動処理を参照してください。

※割付のシートサイズは個別に設定してください。

サンプル書類を作成します。20ページA4サイズ(縦)

コントロールパネル>「分割 / 結合 (一部)」

分割/結合(一部)1-分割方法	×		
書類を分割します。 選択オブションによりページを選択します。 分割後それぞれ異なるコマンドを実行し、 再度結合する事ができます。			
PDF書類にフィールドを結合する方法を選択します。 分割・ ページ数 〜			
分割方法: 分割ページリスト ~ 分割ページリスト ~ 分割ペルシパーンのページ番号を表示します。			
分割ページの合計は次の値が必要です: 20 ページ			
次へ(<u>1)</u> 戻る(B) 取消			

分割>「ページ数」 分割方法>「分割ページリスト」 分割ページの合計は次の値が必要 です。>20 それぞれ入力します。「次へ」











UENC

分割/結合(一部)2-分割詳細	×	
ページ番号をリスト表示し、合パーツのページを選択します。5.8 ページ 5 6 7 & 3 2 10場合、 3.10よび、表示できます。 各パーツに貫なるコマンドを選択できます。(コマンドを選択しない場合は変更されません)		分割 -2 画面
 ♥ Piece 1 ページ: [19+8+5*16*20 1 4 17 インボート済 4-2 編集 2017 ♥ Piece 2 ページ: [15+6+7*14*18 3 2 19 (15+6) (15+6) (15+6) (15+6)]	
(ション・1/4 - ビックリアー) (ション・1/4 - ビック・ジョン・1/4 - ビック・ジョン・1/4 - ビック・ジョン・1/4 - ビックリアー (ション・レック・ジョン・レック・ジョン・レーンク・ション・レーンク・レーンク・ション・レーンク・シーン]	「次へ」を選択します。
次へ(<u>M)</u> 戻る(B) 取消 分割/結合(一部)3-結合有無		分割-3画面
パーツを結合して戻すがおりゃの書類とする事ができます。 ③ パーツを結合する ○ パーツを訪りょでする)		パーツを結合するか別々にするか選 択します。
バーツを結合する ☑ 作業中の書類を変更せず新規書類を作成(©)		「終了」を選択します。
林?了 厚志(B) 現2海		

「パーツを結合する」を選択すると結合された、

PDF ファイル3ページが作成されます。 「パーツを別々にする」は PDF 書類が3つ作製され ます。



クリープ設定

99-77928921	×
シートを変して終る場合に、低点面が変更な特徴によって、各ペークは正確な信息 除い為にペークをうつります。(第1)中間にうっりっけのけ)	805941711887.201087118
 第丁 ● 書類会(作を終う)周5.8 ● 書類を方→大内で回5.8 終下サイズ (22) ページ 	
57)後 ○師の厚さ 15 ※全57)後 18 辺	
52163章 〇戸時の中A30ページをシフト 後分前のA300ページをシフト	
例-7方法 ○ページット ●秋方向に最小	
Diself 1990-	

シフトの代わりに「横方向に縮小」を選 択できるようになりました。 シフトを使用することでコンテンツが失わ れることはありません。

ページ割付-フロー



コントロールパネル

コントロールパネルのカスタマイズが可能になりました。



